

□

□ ***Toate informațiile de mai jos sunt prezentate de Compania Perek și***

Solmix Activ srl cu cele mai bune intenții.

□

□ □ ***Compania Perek si Solmix Activ srl nu pot fi făcute răspunzătoare***

pentru orice pierderi de culturi pe baza recomandărilor de mai jos.

□

□

□

□

1. Cultivarea crizantemelor

Cultivarea crizantemelor multiflora la ghiveci

□

Rasadurile inradacinate va sosesc in tavite alveolare. Este indicat replantarea lor in ghivece cat mai repede posibil. Pana se realizeaza replantarea se recomanda pastrarea rasadurilor intr-un loc umbros, aerat si avand grija sa nu sufere de lipsa apei.

Ele se pot planta la inceput in ghivece de 9 cm, urmand ca in functie de dezvoltarea plantei sa se mute pas cu pas in ghivece din ce in ce mai mari pana se ajunge la dimensiunea dorita. S-a observat la acest tip de cultivare un control mai bun asupra dezvoltarii plantelor.

Deasemenea sunt producatori care din lipsa de timp prefera sa planteze rasadul in vasul in care va ramane definitiv. In functie de marimea ghiveciului si de perioada plantarii se hotaraste numarul de plante care se pune intr-un ghiveci. (De exemplu: daca plantarea se face pana in saptamana 20, intr-un ghiveci cu diametrul de 15 cm punem un rasad, iar daca facem plantarea catre sfarsitul perioadei, saptamanile 26-33, punem 2-3 rasaduri pentru a obtine o coroana bogata). Crizantemele plantate la sfarsitul lui aprilie - inceputul lui mai ajung la un diametru de pana la 80cm iar cele plantate in iulie, din acelasi soi, fac o coroana de circa 40 cm.

Cultivarea se poate face:

afara, avand grija sa protejam plantele de intemperii cu ajutorul unor plase urmand ca in jurul datei de 15 septembrie sa fie introduse in spatii protejate (solar,sera) □ pentru a evita temperaturile scazute

in solar, avand grija la soiurile care necesita retardare (in spatii acoperite cresterea este mai intense)

in solar sau sera pregatita special pentru cultivarea controlata (mese, sisteme de irigare, etc.)

□

Solul nu este unul special dar trebuie sa indeplineasca conditiile minime necesare bunei dezvoltari ; potrivit este unul afanat cum ar fi un amestec de turba, mranita si nisip.

Udarea si fertilizarea se efectueaza in functie de temperatura si umiditatea din mediu.

Daca se uda prea putin rezultatul este o lemnificare a lastarilor in timp ce apa in exces face ca tulpinile plantei sa creasca prea mult si florile sa fie mici si rare.

Fertilizarea se poate incepe odata cu plantarea. Se recomanda incorporarea in sol a unui ingrasamant granulat cu eliberare controlata . Apoi, dupa aproximativ 3 saptamani se incepe fertilizarea prin sistemul de irigatii. Aceasta se poate face atat foliar cat si la sol.

Coroana se formeaza prin ciupire sau tundere. Prima ciupire se face atunci cand rasadul are minim 5 frunze – se rupe varful. Apoi in functie de dezvoltarea plantei se fac ciupirile necesare pana la

inceputul lunii iulie. Inflorirea soiurilor timpurii cum sunt cele cu inflorire in sapt. 37 – 38 – 39 poate fi intarziata cu circa 3 saptamani ciupindu-le inca o data la 1 august in timp la cele cu inflorire in saptamanile 42-43 ultima ciupire nu ar trebui facuta mai tarziu de 1 iulie.

Retardarea, la soiurile care necesita aceasta operatiune, se face la 7-8 zile dupa tundere.

O atentie deosebita trebuie acordata protectiei impotriva bolilor si daunatorilor. Acestea sunt favorizate de umiditatea excesiva, aglomerarea plantelor si lipsa ventilatiei. Preventiv, o data la 10 – 14 zile, se aplica tratamente cu insecticide si fungicide.

□

Pentru orice alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

□

□

1. Cultivarea crizantemelor cu floare mare la ghiveci

□

Rasadurile inradacinate sosesc in tavite alveolare. Este indicata replantarea lor in ghivece cat mai repede posibil. Pana se realizeaza replantarea se recomanda pastrarea rasadurilor intr-un loc umbros, aerat, avand grija sa nu sufere de lipsa apei.

In functie de marimea ghiveciului si de perioada plantarii se hotaraste numarul de plante care se pune intr-un ghiveci.

Cultivarea se poate face in solar sau sera .

Solul potrivit este unul afanat cum ar fi un amestec de turba, mranita si nisip.

Udarea si fertilizarea se efectueaza in functie de temperatura si umiditatea din mediu.

Daca se uda prea putin rezultatul este o lemnificare a lastarilor in timp ce apa in exces face ca tulpinile plantei sa creasca prea mult si florile sa fie mici si rare.

Fertilizarea se poate incepe odata cu plantarea. Se recomanda incorporarea in sol a unui ingrasamant granulat cu eliberare controlata . Apoi, dupa aproximativ 3 saptamani se incepe fertilizarea prin sistemul de irigatii. Aceasta se poate face atat foliar cat si la sol.

Pentru un aspect placut si comercial se pun 2-3 rasaduri intr-un ghiveci, avand grija sa aiba aceeasi dimensiune si acelasi grad de inradacinare. Spatiul necesar unui ghiveci este de 40 x 40 cm.

Ciupirea se face atunci cand rasadul are minim 5 frunze – se rupe varful. Prima retardare se aplica atunci cand lastarii laterali sunt intre 1,5 – 2,5cm iar a doua retardare dupa cca 2 saptamani.

Foarte important la crizantemele cu floare mare este indepartarea bobocilor in plus. Pentru obtinerea unor flori mari si frumoase se lasa un singur boboc pe fir.

O atentie deosebita trebuie acordata protectiei impotriva bolilor si daunatorilor. Acestea sunt favorizate de umiditatea excesiva, aglomerarea plantelor si lipsa ventilatiei. Preventiv, o data la 10 – 14 zile, se aplica tratamente cu insecticide si fungicide.

Pentru orice alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

Mai jos va expunem tabelul dupa care lucreaza producatorii francezi.

Nume

saptamana

plantare

<!--[endif]-->

Saptamana ciupire

<!--[endif]-->

control

<!--[endif]-->

retardare

<!--[endif]-->

saptamana

plantare

<!--[endif]-->

control

<!--[endif]-->

retardare

<!--[endif]-->

ALBUGO

T 25

T 27

6-8 zile

2X

T 27

6-8 zile

2X

ANGELYS

T 25

T 27

6-8 zile

2X

T 27

6-8 zile

2X

BILKIS

T 25 – 26

T 27

6 zile

2X

T 27 - 28

3 zile

2X

CHUSAN

T 26 – 27

T 28 – 29

5 zile

2X

T 28,29,30

5-8 zile

2X

CHUSAN BLANK

T 26 - 27

T 28 – 29

5 zile

2X

T 28,29,30

5-8 zile

2X

CLOTIDOU

T 24

T 26

6-8 zile

3X

T 26

6-8 zile

3X

DIEGO ROUGE

T 25

T 27

3 zile

2X

T 27

3 zile

2X

DOUCEUR

T 25

T 27

4-5 zile

2X

T 27

4-5 zile

2X

ETINCELOR

T 23

T 25

5 zile

2X

T 25

5 zile

2X

JACANA

T 24

T 26

8 zile

1X

T 26

8 zile

1X

LUDO ORANGE

T 25

T 26

5 zile

2X

T 26

8 zile

2X

MADORE

T 25

T 27

4-5 zile

2X

T 27

4-5 zile

2X

MIRAGE

T 25

T 26

5 zile

2X

T 26

8 zile

2X

MIRAL

T 25

T 26

5 zile

2X

T 26

8 zile

2X

PASSIONNEMENT

T 24 – 25

T 26 – 27

3-5 zile

2X

T 26 – 27

3-5 zile

2X

ROMY

T 26

T 26

8 zile

2X

T 28

5-6 zile

2X

ROMY BORDEAUX

T 25

T 27

5 zile

2X

T 27

5 zile

2X

ROYALYS

□

□

□

□

T 25

15 zile

2X

SAKIA

T 24

T 26

8 zile

2X

T 26

8 zile

2X

SWANN

T 23 – 24

T 25 – 26

5 zile

2X

T 25, 26

5 zile

2X

TATOU

T 24

T 26

6 zile

1X

T 26

6 zile

1X

TONIO

T 25

T 27

5 zile

2X

T 27

5 zile

2X

VALYS

T 25 – 26

T 27 – 28

3-4 zile

3X

T 27 – 28

3-4 zile

3X

ZUKI

□

□

□

□

T 28,29

3-4 zile

3X

T - saptamana

Control

8 - 10

Dupa

tundere

Control 8-

10 zile dupa

plantare

□

1.

2. Cultivarea crizantemelor la fir (pentru floare taiata)

□

Rasadurile inradacinate sosesec in tavite alveolare. Este indicata replantarea lor cat mai repede posibil. Pana se realizeaza replantarea se recomanda pastrarea rasadurilor intr-un loc umbros, aerat si avand grija sa nu sufere de lipsa apei.

Cultivarea se poate face in solar sau camp .

Pentru cultivarea in camp se recomanda folosirea unor plase ca protectie impotriva intemperiilor.

Solul potrivit este unul afanat , bogat in minerale.

Udarea si fertilizarea se efectueaza in functie de temperatura si umiditatea din mediu.

Daca se uda prea putin rezultatul este o lemnificare a lastarilor in timp ce apa in exces face ca tulpinile plantei sa creasca prea mult si florile sa fie mici si rare.

Fertilizarea o faceti in functie de ingrasamentul ales. Aceasta se

poate face atat foliar cat si la sol.

Rasadurile se planteaza in straturi de 1 – 1.2 m la distanta de 15 -20 cm intre plante . Deasemenea se pun plase (gen plase pentru castraveti) pentru sustinerea tijelor florale.

Ciupirea se face atunci cand rasadul are minim 5 frunze – se rupe varful.

Apoi, dupa ce incepe ramificarea, in functie de marimea florii pe care o doriti, puteti sa lasati sa se dezvolte 2 -3 lastari. In acest caz indepartati lastarul din mijloc pentru ca acesta are tendinta sa creasca mai puternic, in detrimental celorlati.

Foarte importanta este indepartarea lastarilor si bobocilor in plus.

Pentru obtinerea unor flori mari si frumoase se lasa un singur boboc pe fir.

O atentie deosebita trebuie acordata protectiei impotriva bolilor si daunatorilor. Acestea sunt favorizate de umiditatea excesiva, aglomerarea plantelor si lipsa ventilatiei. Preventiv, o data la 10 –

14 zile, se aplica tratamente cu insecticide si fungicide.

Pentru orice alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

□

□

1. Cultivarea crizantemelor cu floare medie la ghiveci

□

Cultivarea crizantemelor cu floare medie la ghiveci este foarte asemanatoare cu cea a crizantemelor cu floare mare la ghiveci.

Rasadurile inradacinate sosesc in tavite alveolare. Este indicata replantarea lor in ghivece cat mai repede posibil. Pana se realizeaza replantarea se recomanda pastrarea rasadurilor intr-un loc umbros, aerat si avand grija sa nu sufere de lipsa apei.

In functie de marimea ghiveciului si de perioada plantarii se hotaraste numarul de plante care se pune intr-un ghiveci.

Cultivarea se poate face in solar sau sera .

Solul potrivit este unul afanat cum ar fi un amestec de turba, mranita si nisip.

Udarea si fertilizarea se efectueaza in functie de temperatura si umiditatea din mediu.

Daca se uda prea putin rezultatul este o lemnificare a lastarilor in timp ce apa in exces face ca tulpinile plantei sa creasca prea mult si florile sa fie mici si rare.

Fertilizarea se poate incepe odata cu plantarea. Se recomanda incorporarea in sol a unui ingrasamant granulat cu eliberare controlata . Apoi, dupa aproximativ 3 saptamani se incepe fertilizarea prin sistemul de irigatii. Aceasta se poate face atat foliar cat si la sol.

Pentru un aspect placut si comercial se pun 2-3 -5 rasaduri intr-un ghiveci, avand grija sa aiba aceeasi dimensiune si acelasi grad de inradacinare.

Ciupirea se face atunci cand rasadul are minim 5 frunze – se rupe varful. Prima retardare se aplica atunci cand lastarii laterali sunt intre 1,5 – 2,5cm iar a doua retardare dupa cca 2 saptamani.

O atentie deosebita trebuie acordata protectiei impotriva bolilor si daunatorilor. Acestea sunt favorizate de umiditatea excesiva, aglomerarea plantelor si lipsa ventilatiei. Preventiv, o data la 10 – 14 zile, se aplica tratamente cu insecticide si fungicide.

Pentru orice alte detalii nu ezitati sa ne contactati.

□